

Первичная установка приложения timebook

Шаг 1. Включение и первичная настройка планшета

После распаковки и первого включения планшета выполните первичную настройку:

- Откажитесь от установки дополнительных приложений;
- Пропустите вход в аккаунт Google и отключите все связанные сервисы;
- В случае если у вас планшет Lenovo включите «навигация в системе с помощью трех кнопок».

Шаг 2. Обновление и отключение лишнего

После завершения первичной настройки или в случае, если планшет уже запущен:

- Перейдите в Настройки и обновите операционную систему до актуальной версии;
- Отключите следующие функции:
 - Автозагрузка по Wi-Fi;
 - Блокировка экрана;
 - Уведомления (по возможности).

Шаг 3. Скачивание приложений

Для работы необходимо по ссылке:

<https://apk.timebook.ru/> - официальный портал timebook,

скачать два приложения:

1. Файл «112.apk» (имя версии может отличаться) - основная программа, через которую будете совершать отметки;
2. Файл «Лаунчер (Homeapp).apk» - специальная программа, которая автоматически запускает timebook после включения или перезагрузки.

одним из удобных способов:

- Можно скачать их по ссылке через браузер на самом планшете;
- Или скопировать уже скаченные файлы с компьютера или флешки и установить вручную.

Шаг 4. Установка приложений

Откройте приложение «Мои файлы» (название может отличаться в зависимости от модели планшета).

Найдите там оба скаченных файла и установите их в следующем порядке:

- Сначала устанавливаем «112.apk»
При первой установке может появиться сообщение о том, что разрешена установка только из магазина приложений. Нажмите «Разрешить» или «Включить установку из неизвестных источников», чтобы продолжить.
После установки нажмите «Готово».
- Затем устанавливаем «Лаунчер (Homeapp).apk»
От системы Android возможно появление предупреждения о блокировке подозрительного приложения. В случае возникновения предупреждения, нажмите кнопку «Подробнее» и далее «Всё равно установить».
После установки тоже нажмите «Готово».

Шаг 5. Установка лаунчера по умолчанию

Чтобы timebook всегда запускался сразу после включения планшета:

1. Перейдите в Настройки устройства;
2. Найдите раздел «Приложения» → «Выбор приложений по умолчанию»;
3. Нажмите на строку «Главный экран по умолчанию»;
4. Выберите «TimeBookHome» и сохраните выбор.

Настройка планшета и установка приложений завершена.

Шаг 6. Первичный запуск и авторизация

После автоматического запуска приложения:

- **Обязательно разрешите** ему доступ ко всем необходимым функциям устройства (камера, память, телефон, местоположение);
- Введите логин и пароль, выданные службой поддержки timebook; Логин имеет вид: tablet9876543210
- Нажмите «Войти».

Недопустимо вводить учётную запись, не принадлежащую конкретному объекту. Также не допускается использование одной учётной записи на нескольких устройствах.

Шаг 7. Первичная синхронизация

- После входа начнётся первичная синхронизация данных. Это может занять некоторое время - зависит от объёма информации.
- Дождитесь окончания процесса.
- После этого необходимо **обязательно перезагрузить** планшет, чтобы всё работало корректно.